


ARCA – INSTALLAZIONE CLIENT

Prima di procedere con l'installazione è consigliato un consulto con il proprio tecnico di fiducia.


1. Scaricare [da questo link](#) lo zip dei componenti, decomprimere il file ZIP e installare tutti i componenti al suo interno.
2. Aprire “Esplora file” e digitare nella barra in alto il percorso di rete del server di Arca (sostituire srvsae con il nome del proprio server). **N.B. Se in questa fase non si riesce a raggiungere la cartella, occorre contattare il proprio tecnico sistemista perché potrebbero esserci problemi con i permessi e/o problemi di configurazione di rete.**




3. Aprire la cartella relativa alla versione da installare che deve coincidere con quella del server e delle altre eventuali postazioni (es. 1_2023, 2_2023, ecc.)
4. Eseguire il file **ArcaWinSetup(X.X.XXXX).msi**
5. Cliccare “Avanti”




6. Accettare le condizioni d'uso e cliccare “Avanti”



7. Cliccare "Installa"



8. Attendere il completamento dell'installazione e al termine cliccare "Fine"



9. Se non è presente il collegamento su desktop, è possibile accedere ad Arca dal menù Start di Windows selezionando la cartella Arca (fig. 1) oppure dal percorso C:\Program Files (x86)\Artel\ArcaEvolution facendo doppio click su ArcaSql.exe (fig. 2)




Fig.1





Fig.2

10. Per accedere digitare nel campo "Server" la stessa stringa presente nelle altre postazioni di Arca. Se non esistono altre postazioni da verificare, occorre inserire

il nome del server\nome istanza SQL (se l'istanza SQL è quella di default, è sufficiente inserire solo il nome server)

The image shows a 'Arca SignUp' dialog box. On the left is the 'ARCA' logo in red. To the right, there are two dropdown menus: 'Server' with the value 'SRVSAE\ARCATEC' and 'Ditta' with the value 'Demo'. Below these is a checked checkbox labeled 'utilizza la modalità di autenticazione di Windows'. At the bottom right are three buttons: 'Accedi', 'Annulla', and 'Impostazioni...'. At the bottom left is the 'Wolters Kluwer' logo, and at the bottom right is the date '2/2023'.

11. Per l'accesso ad Arca ci sono due modalità:
 - a. **In presenza di Dominio aziendale** è possibile accedere con l'autenticazione Windows lasciando la spunta di cui sopra "utilizza la modalità di autenticazione di Windows", selezionando dal menù a tendina la propria Ditta.
 - b. **In assenza di Dominio aziendale** contattare l'assistenza.

INSTALLAZIONE PERSONALIZZAZIONI

Questo paragrafo è valido solo se hai acquistato e utilizzi delle PERSONALIZZAZIONI di Arca.

In tal caso, in una nuova postazione di Arca appena installata occorre inserire nuovamente la/e personalizzazione/i, per farlo:

- Copiare la cartella "**PERS**" presente nel percorso **C:\Program Files (x86)\Artel\ArcaEvolution** di un'altra postazione funzionante, nello stesso percorso della nuova postazione.

**PER DUBBI E CHIARIMENTI E' CONSIGLIATO CONTATTARE L'ASSISTENZA
TRAMITE I CONSUETI CANALI.**